

SOP MEMBERIKAN PENDIDIKAN KESEHATAN TERKAIT UJI PASCA COITUS

No	KOMPONEN KERJA
	NILAI
I	<p>PERSIAPAN ALAT:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spekulum cocor bebek (Grave's speculum) 2. Lidi kapas/spatula ayre 3. Kapas DTT 4. Sarung tangan 5. 2 Objek glass dengan label 6. 2 Sduit tuberculim tanpa jarum 7. Pipet atau tabung polietilen 8. Lampu sorot 9. Larutan klorin 0,5% 10. Sabun dan air 11. Handuk bersih dan kering 12. Meja ginekologi
II	<p>PERSIAPAN KLIEN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pastikan bahwa klien telah melakukan intercourse di malam sebelumnya 2. Pastikan klien tidak menggunakan lubrican/pelumas saat intercourse atau melakukan <i>douching</i> setelah intercourse
III	<p>PERSETUJUAN PEMERIKSAAN_:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ucapkan salam 2. Pastikan dan jelaskan kembali prosedur pemeriksaan, tujuan pemeriksaan 3. Pastikan bahwa pasien telah mengerti prosedur dan tujuan pemeriksaan 4. Mintakan persetujuan lisan dan tertulis (informconsent) untuk melakukan pemeriksaan
IV	<p>PROSEDUR TINDAKAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minta pasien untuk mengosongkan kandung kemih dan melepas pakaian dalam 2. Persilahkan pasien untuk berbaring di ranjang ginekologi 3. Atur pasien pada posisi litotomi. 4. Hidupkan lampu sorot, arahkan dengan benar pada bagian yang akan diperiksa 5. Masukkan speculum ke dalam vagina tanpa pelumas 6. Masukkan spekulum ke dalam vagina dan ambil apusan lendir os eksternal dengan kapas kecil dan apuskan lendir ke slide berlabel 'Fern'. Biarkan kering. 7. Dengan sduit tuberculim (tanpa jarum), pipet atau tabung polietilen; mengaspirasi sampel (sperma) sebanyak mungkin dari eksoserviks (forniks posterior vagina). 8. Dengan sduit yang berbeda, ambil sediaan lender sebanyak mungkin dari saluran endoserviks 9. Tempatkan bagian pertama dari spesimen ke slide kaca/objek glass berlabel eksoserviks, ratakan dengan melakukan coverslip (22mm x 22mm). <p><i>Kedalaman preparasi dapat di standarkan dengan melapisi kaca penutup (coverslip) dengan silicon greace atau campuran wax dengan petroleum jelly</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Masukkan bagian yang tersisa dari jarum suntik dalam ke slide berlabel endoserviks dan tutup dengan coverslip. 11. Aspirasi cairan dari vagina dan apuskan ke slide yang diberi label 'vagina' dan tutup dengan coverslip 12. Spesimen harus diperiksa secepat mungkin untuk menjaga akurasi maksimal hasil pemeriksaan beritahukan pada klien bahwa pemeriksaan sudah selesai dan persilahkan ibu untuk mengambil tempat duduk.
V	<p>PENYELESAIAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Catat jumlah, kejernihan, dan viskositas lendir serviks.

	<ol style="list-style-type: none">2. Buat pengantar pemeriksaan ke ahli patologi anatomi3. Buat jadwal kunjungan ulang
VI	<u>SIKAP :</u> <ol style="list-style-type: none">1. Menjaga privasi dan kerahasiaan KLIEN2. Penampilan