


## SOP MELAKUKAN SKRINING KANKER SERVIKS DENGAN TEKNIK IVA

| No | KOMPONEN KERJA   |
|----|--|
|    | NILAI  |
| I  | <p><b>PERSIAPAN ALAT:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sabun dan air cuci tangan</li> <li>2. Handuk bersih</li> <li>3. Lampu sorot</li> <li>4. Spekulum DTT/ Steril</li> <li>5. Handscoon steril</li> <li>6. Cotton bath</li> <li>7. Kassa</li> <li>8. Tampon tang</li> <li>9. Asam asetat 3-5% (cara membuat: ambil satu bagian cuka dapur + 4 bagian air)</li> <li>10. Clorine 0,5% untuk dekontaminasi dan handscoon RT.</li> </ol> <p><b>PERSIAPAN PASIEN DAN LINGKUNGAN:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengucapkan salam</li> <li>2. Menanyakan syarat pemeriksaan IVA:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak melakukan hubungan seksual 1 hari sebelumnya</li> <li>b. Tidak menggunakan obat yang dimasukkan ke dalam vagina</li> <li>c. Tidak sedang haid</li> </ol> </li> <li>3. Menjelaskan tentang prosedur yang akan dilakukan</li> <li>4. Meminta ibu mengosongkan kandung kencingnya dan membuka pakaian bawah dengan tetap menjaga privasi ibu</li> <li>5. Mengatur posisi ibu pada posisi litotomy</li> <li>6. Mengatur pencahayaan secukupnya dan tutup sampiran</li> </ol>   |
| II | <p><b>LANGKAH KERJA:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencuci tangan dan keringkan dengan handuk bersih</li> <li>2. Persiapkan alat</li> <li>3. Arahkan lampu sorot pada vagina ibu</li> <li>4. Memakai handscoon steril</li> <li>5. Melakukan vulva hygiene</li> <li>6. Memasukkan speculum dengan benar</li> <li>7. Bersihkan porsio ibu dengan kassa menggunakan tampon tang</li> <li>8. Buang kassa pada bengkok dan tampon tang dimasukkan ke dalam larutan clorine 0,5%</li> <li>9. Ambil kapas lidi dan celupkan ke dalam asam asetat 3-5%</li> <li>10. Masukkan kapas lidi ke dalam vagina ibu sampai menyentuh porsio</li> <li>11. Oleskan seluruh kapas lidi ke porsio (secara memutar 360° searah jarum jam)</li> <li>12. Buang kapas lidi ke bengkok</li> <li>13. Tunggu 30 detik-1 menit dan lihat perubahan pada porsio</li> <li>14. Lepas speculum dan masukkan ke dalam larutan clorin 0,5%</li> <li>15. Memberi tahu ibu bahwa tindakan telah selesai</li> <li>16. Lepas handscoon dan rendam dalam larutan clorine 0,5%</li> <li>17. Cuci tangan dengan air mengalir dan keringkan</li> <li>18. Matikan lampu sorot dan rapikan alat</li> <li>19. Cuci tangan</li> <li>20. Memberi tahu hasil pemeriksaan pada ibu</li> </ol> |



- III SIKAP
1. Cekatan, Hati-hati
  2. Empati

- IV PENYELESAIAN
- Merapikan alat dan melakukan pencatatan